

【POP】 Mac OS Monterey (12.x) ~Ventura (13.x)

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

(1) POP メールアカウントの設定


■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■「メールアドレスのプロバイダを選択...」が表示されましたら、「その他のメールアドレス...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: 必須

キャンセル 戻る サインイン

←入力

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。 ※キーチェーン機能が有効の場合、入力できません。次項の手順を参照してください。

- ※キーチェーン機能が有効の場合は、「パスワード」欄をクリックし、その下に表示される「パスワード...」をクリックします。

@ メールアカウントを追加

最初に、次の情報を入力してください:

名前: ひまわり太郎

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: 必須

パスワード...

キャンセル 戻る サインイン

←①クリック

←②クリック

※Touch ID（指紋認証機能）をご利用中の場合は、キーボード右上の TouchID に触れてください。そうでない場合は、mac の管理者パスワードをご入力し、「ロックを解除」をクリックします。



※過去にパスワードを保存されていた場合は下記画面が表示されます。該当するメールアドレスを選択し、「自動入力」をクリックします。保存していなかった場合は次項へお進みください。



※パスワードを保存していなかった場合は、パスワード欄へアカウント ID 通知書に記載されているパスワードをご入力してください。

保存していた場合は、自動的にパスワードが入力されたことを確認し、「サインイン」をクリックします。



■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: POP
受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力
←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレス を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード を入力します。
アカウントの種類	POP
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

(2) POP メールアカウントの設定確認

- 画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



- 画面左上の「メール」をクリックします。
Monterey は「環境設定...」をクリックします。
Ventura は「設定...」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、以下の画面を開きます。



- 「受信メールサーバ (POP)」欄を以下のように設定します。

アカウント情報 | メールボックスの特性 | **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名:

接続設定を自動的に管理

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

アカウント情報 | メールボックスの特性 | **サーバ設定**

受信メールサーバ (POP)

ユーザ名:

パスワード:

ホスト名: ↓①チェックなし

接続設定を自動的に管理 ↓②入力

ポート: TLS/SSL を使用

認証:

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	995
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 入力後、「POPの詳細設定」をクリックします。

画面を以下のように設定したら、「OK」をクリックします。

表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし


- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 「アカウント」をクリックし、プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 以下の画面を開きます。




- 「サーバ設定」タブをクリックし、以下のように設定します。

表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp

- 「接続設定を自動的に管理」からチェックを外し、以下のように設定します。

表示名	入力内容
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

■ 「詳細」 タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
TLS 証明書	なし
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックなし

最後に「OK」をクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」をクリックしてから画面を閉じてください。

以上となります。