


## Windows Live メール 2012 の設定方法

※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

※Microsoft 社は、2017 年 1 月 10 日に、Windows Live メールをサポートを終了しています。引き続きご利用可能ですが、セキュリティ上危険ですので、新しいメールソフトを使用していただくことを推奨いたします。

(1) IMAP 電子メールアカウントの作成


- 画面左下の「スタートボタン」から「すべてのプログラム」の中の「Windows Live メール」、またはデスクトップのアイコンから Windows Live メールを起動します。



- 「アカウント」に切り替えます。



- 「電子メール」をクリックします。



- 「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が起動します。

| 表示名            | 入力内容   |
|----------------|--|
| 電子メールアドレス      | アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。<br>例) himawari@hm.aitai.ne.jp |
| パスワード          | アカウント ID 通知書に記載されているパスワード  |
| パスワードを保存する     | チェックを入れる   |
| 表示名            | ※任意の名前で構いません。<br>例) ひまわり太郎、(株)ひまわり                               |
| 手動でサーバー設定を構成する | チェックを入れる   |

以外の枠内は任意となります。

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。

■サーバ設定を構成の画面が起動します。

#### 受信サーバーの情報


| 表示名                      | 入力内容   |
|--------------------------|--|
| サーバーの種類                  | IMAP   |
| サーバーのアドレス                | imap.aitai.ne.jp   |
| ポート                      | 993  |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れる   |
| 次を使用して認証する               | クリアテキスト  |
| ログオン ユーザー名               | アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。<br>例) himawari@hm.aitai.ne.jp |

#### 送信サーバーの情報

| 表示名                      | 入力内容   |
|--------------------------|--|
| サーバーのアドレス                | アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力します。<br>例) auth.aitai.ne.jp |
| セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れる   |
| ポート                      | 465  |
| 認証が必要                    | チェックを入れる   |

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。


■設定が完了しました。「完了」をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの送信認証設定


※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。

■左上のメニューから「アカウント」、「プロパティ」をクリックします。



■電子メールアカウントのプロパティ画面が起動します。


「全般」タブに切り替えます。



| 表示名       | 入力内容   |
|-----------|--|
| 名前        | ※任意の名前で構いません。<br>例) ひまわり太郎、(株)ひまわり                                   |
| 電子メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている<br>メールアドレスを入力します。<br>例) himawari@hm.aitai.ne.jp |

以外の枠内は任意となります。

■ 「サーバー」 タブに切り替えます。




| 表示名                  | 入力内容   |
|----------------------|--|
| 受信メールサーバーの種類         | IMAP   |
| 受信メール (IMAP)         | imap.aitai.ne.jp   |
| 送信メール (SMTP)         | アカウント ID 通知書に記載されている送信サーバーを入力します。<br>例) auth.aitai.ne.jp         |
| ユーザー名                | アカウント ID 通知書に記載されているメールアドレスを入力します。<br>例) himawari@hm.aitai.ne.jp |
| パスワード                | アカウント ID 通知書に記載されているパスワード  |
| クリアテキスト認証を使用してログオンする | チェックを入れる   |

上記を参考に設定し、「設定」ボタンをクリックします。


■ 送信メールサーバー画面が起動します。

ログオン情報



「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択  
上記のように設定し、「OK」後「適用」をクリックします。

- 「詳細設定」 タブに切り替えます。



| 表示名                             | 入力内容     |
|---------------------------------|----------|
| 送信メール (SMTP)                    | 465      |
| このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れる |
| 受信メール (IMAP)                    | 993      |
| このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要 | チェックを入れる |

以外の枠内は任意となります。

設定を入力し確認しましたら、「適用」ボタンをクリックして設定を保存します。

「アカウント」ダイアログも「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。

以上で設定終了です。