

## 【IMAP】Mac OS X v10.15～Big Sur（11.x）の設定

※設定の前に、[アカウント ID 通知書](#)をご用意ください。紛失されている場合は、  
Aitai net テクニカルサポートセンター、またはご契約のケーブル局まで[お問い合わせください](#)。

### (1) IMAP メールアカウントの設定


■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■「メールアカウントのプロバイダを選択...」が表示されましたら、  
「その他のメールアカウント...」を選択し、「続ける」をクリックします。



※起動直後に上記画面が表示されなかった場合は、画面左上の「メール」をクリックし、  
次に「アカウントを追加...」をクリックしてください。



- 「メールアカウントを追加」が表示されましたら、画面を以下のように設定します。

The screenshot shows a form titled "メールアカウントを追加" (Add Email Account). It contains three input fields: "名前:" (Name) with the value "ひまわり太郎", "メールアドレス:" (Email Address) with the value "himawari@hm.aitai.ne.jp", and "パスワード:" (Password) with masked characters. Below the fields are three buttons: "キャンセル" (Cancel), "戻る" (Back), and "サインイン" (Sign In). A red box highlights the input fields, and another red box highlights the "サインイン" button. Annotations on the right side indicate "←①入力" (Input) pointing to the fields and "←②クリック" (Click) pointing to the "サインイン" button.

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、(株)ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。

上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックします。

■画面を以下のように設定します。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●●●

アカウントの種類: IMAP

受信用メールサーバ: imap.aitai.ne.jp

送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp

アカウント名またはパスワードを確認できません。

キャンセル 戻る **サインイン**

←①入力

←②クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
アカウントの種類	IMAP
受信用メールサーバ	imap.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp


上記を参考に入力後、「サインイン」をクリックして終了します。

## (2) IMAP メールアカウントの設定確認

■画面下部の Dock から「Mail」を起動します。



■画面左上の「メール」をクリックし、次に「環境設定...」をクリックします。



- 設定を確認するアカウントを選択し、「アカウント」タブをクリックします。  
次に、「サーバ設定」タブをクリックし、  
「受信用メールサーバ (IMAP)」欄を以下のように設定します。



表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	imap.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	993
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

- 「送信用メールサーバ (SMTP)」欄を以下のように設定します。

アカウント

一般 アカウント 迷惑メール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール

アカウント情報 メールボックスの特性 **サーバ設定**

受信用メールサーバ (IMAP)

ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp

パスワード: ●●●●●●

ホスト名: imap.aitai.ne.jp

接続設定を自動的に管理

ポート: 993  TLS/SSLを使用

認証: パスワード

IMAPの詳細設定

送信用メールサーバ (SMTP)

アカウント: **himawari@hm.aitai.ne.jp** ←②クリック

ユーザ名: 任意 ←①入力

パスワード: ●●●●●● ←①入力

ホスト名: auth.aitai.ne.jp ←①入力

接続設定を自動的に管理

ポート: 465  TLS/SSLを使用

認証: パスワード ←①入力

保存


表示名	入力内容
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <b>メールアドレス</b> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <b>パスワード</b> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に入力後、「アカウント」をクリックします。

- プルダウンメニューから、「SMTP サーバリストを編集...」をクリックします。



- 「サーバ設定」タブをクリックし、画面を以下のように設定します。



表示名	入力内容
説明	※任意の名前で構いません。 例)hm.aitai.ne.jp、Aitainet
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている <u>パスワード</u> を入力します。
ホスト名	auth.aitai.ne.jp
接続設定を自動的に管理	チェックなし
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

最後に「OK」ボタンをクリックし、画面を閉じてください。

1つ前の画面に戻りましたら、「保存」ボタンをクリックして終了します。