有線接続の確認(Windows 8・8.1)

■「スタート」画面を表示させます。

キーボードの Windows (Windows ロゴ キー 都) ボタンを押して、 切り替える事も可能です

※キーボードのWindows ロゴ キー + Xを同時に押しても表示されます

スター	\	
() 10.0724/35	Skype	Lers nore/
プログラムと機能(E) モビリティ ビンター(B) 電源パクシン(D) イバント ビニフー(L) システム(L) デバイス マーシャー(L) メットフーク接続(LY) ディスクの管理(S) コマンド プロンプト(C) コマンド プロンプト(C) コマンド プロンプト(C) コンド プロ・(C) 検索(C) フィル(名 代表) (乙実)(F(S) シャットダン)またはサインアクト(L)	Mozila Firefox	コマンド プロンプト(<u>C</u>) コマンド プロンプト (管理者)(<u>A</u>) <u>タスク マネージャー(T)</u> コントロール パネル(<u>P</u>) エクスプローラー(<u>E</u>) 検索(<u>S</u>)

■ コントロールパネルで「ネットワークとインターネット」を選択し、クリックします。







■ 「イーサネット」を選択し、クリックします。



■ 「詳細(E)...」ボタンをクリックします。

接続 ———		
IPv4 接続:		インターネット
IPv6 接続:	ネ	ットワーク アクセスなし
メディアの状態:		有効
期間:		00:02:51
///// 詳細(E) 動作状; ↑ ク] Jック	
	送信 — 💵	—— 受信
174 k	5,556	9,635
		(0)

■「IPv4 アドレス」の数値を確認します。 「169」以外から始まっていれば接続可能です。

ネットワーク接続の詳細	×
ネットワーク接続の詳細(<u>D</u>):	
プロパティ	値
接続固有 DNS サフィックス 説明 物理アドレス DHCP 有効	aitaine.jp Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethern 00−17-A4-E2-49-9A (‡(.)
IPv4 アドレス	172.19.32.243
1Pv4 サフネット マスク リースの取得日 リースの有効期限	255.255.192.0 2009年10月15日 14:56:33 2009年10月16日 13:52:55
IPv4 デフォルト ゲートウェイ IPv4 DHCP サーバー	172.19.0.1 192.168.230.11
	開じる(C)

※ルーターをご使用されている場合は「192.…」から始まります。

グローバル IP 契約の場合は「2……」から始まります。

ローカル IP 契約の場合は 「172. ・・・」からはじまります。

※「0.0.0.0」の場合は、モデム・ハブ・ルーター・パソコンの再起動をお願いします。

(P15・1-7 ケーブルモデム、ONU のリセット方法について参照)

上記以外の場合は、Aitai net テクニカルサポートセンターまでご連絡下さい。