<u>5. 電子メールソフトの設定(Mac)</u>

 Mac OS X v10.12
 Mailの設定方法

 MAC OS X v10.12
 以降は以下の手順で設定します。

 5-1 POP
 電子メールアカウントの作成

■ ソフトウェアの起動、Mailを起動します。



■ 「その他のメールアカウント…」を選択し「続ける」をクリックします。

メールアカウン	ットのプロバイダを選択
	 iCloud
	E Schange
	○ Google
	○ YAHOO!
	· Aol.
	● その他のメールアカウント…
?	終了 続ける

■ 「メールアカウントを追加」画面が表示されます。

 ダールアカ 最初に、次の情報を入 	ウントを追加 カしてください:	
名前:	ひまわり太郎	
メールアドレス:	himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード:	••••••	
キャンセル	戻る サインイン	←クリック

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。
	例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

■ 「メールサーバの情報」画面が表示されます。

メールアドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp	
ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード: ••••••	
アカウントの種類: POP ᅌ	
受信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp	
送信用メールサーバ: auth.aitai.ne.jp	
アカウント名またはパスワードを確認できません。 キャンセル 戻る サインイン	←クリック

表示名	入力内容
メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) <u>himawari@hm.aitai.ne.jp</u>
	※自動になっている場合は入力は不要です。
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード
アカウントの種類	POP を選択
受信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp
送信用メールサーバ	auth.aitai.ne.jp

上記を参考に設定し、「サインイン」をクリックします。

設定画面が消えたら設定は終了です。

5-2 POP 電子メールアカウントの設定確認

メニューの「Mail」→「環境設定」を順にクリックします。

メール - ←① メールについて	クリック	
環境設定	Ж,	←②クリック
アカウントを追	加	
サービス	Þ	
メールを隠す	жн	
ほかを隠す すべてを表示	₩ <i>T</i>	
メールを終了	жQ	

「アカウント」画面が表示されます。

■ 設定の確認方法。

「サーバ設定」タブ内「接続設定を自動的に管理」のチェックを2カ所外す。

	アカウント
0 😴	👔 💫 🚟 🖊 Sze 🖄
一般 アカウント 迷惑メー	ール フォントとカラー 表示 作成 署名 ルール
m.aitai.ne	アカウント情報 メールボックスの特性 サーバ設定
iCloud	受信用メールサーバ (POP)
IMAP	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
	パスワード: •••••••
	ホスト名: auth.aitai.ne.jp
	 接続設定を自動的に管理
	ポート: 995 マ TLS/SSLを使用
	認証: パスワード ᅌ
	POPの詳細設定
	送信用メールサーバ (SMTP)
	アカウント: hm.aitai.ne.jp ᅌ
	ユーザ名: himawari@hm.aitai.ne.jp
	パスワード: •••••••
	ホスト名: auth.aitai.ne.jp
	□ 接続設定を自動的に管理
	ポート: 465 V TLS/SSLを使用
	認証: パスワード ᅌ
	保存
	?

■ 下記を参考に設定します。						
		アカウン	۲ ト			
 一般 アカウン 	ト 迷惑メール フォントとカ	〇〇 ラー 表示	作成 署名 著名	☆☆ ルール		
@ hm.ai	tai.ne アカ	ウント情報	メールボックスの	0特性 サーバ設定		
iCloud	d 受信用メール	レサーバ(PO	P)			
	ユーザ名:	himawari	@hm.aitai.ne.jp			
	バスワード:	•••••	•			
	ホスト名:	auth.aitai.	.ne.jp			
		□ 接続設定	宦を自動的に管理			
	ポート:	995		✓ TLS/SSLを使用		
	認証:	パスワー	ĸ	\$		
		POPの詳	細設定			
	送信用メール	レサーバ (SM	ITP)			
	アカウント:	hm.aitai.	ne.jp	0		
	ユーザ名:	himawari	@hm.aitai.ne.jp			
	バスワード:	•••••	•			
	ホスト名:	auth.aitai	.ne.jp			
		🦳 接続設定	宦を自動的に管理			
	ポート:	465		✓ TLS/SSLを使用		
	認証:	パスワー	ĸ	•		
				保存		
				?		
L						

表示名	入力内容			
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている			
	<u>メールアドレス</u> を入力します。			
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp			
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている			
	パスワード			
ホスト名	auth.aitai.ne.jp			
ポート	995			
TLS/SSL を使用	チェックを入れる			
認証	パスワード			

 ● <li< th=""><th>フ</th><th>マカウント 表示 作成 署名 ルール</th></li<>	フ	マカウント 表示 作成 署名 ルール			
hm.aitai.ne POP	アカウン	ト情報 メールボックスの特性 サーバ設定			
iCloud IMAP	受信用メールサー ユーザ名: hi	-/۲ (POP) mawari@hm.aitai.ne.jp			
	バスワード: •				
	ホスト名: at	uth.aitai.ne.jp 接続設定を自動的に管理			
	ポート: 9	95 V TLS/SSLを使用			
	認証: /	『スワード ○			
	P	POPの詳細設定			
	送信用メールサー	-/ヾ (SMTP)			
	アカウント: h	m.aitai.ne.jp			
	ユーザ名: hi	mawari@hm.aitai.ne.jp			
	パスワード: •				
	ホスト名: au	uth.aitai.ne.jp			
		接続設定を自動的に管理			
	ポート: 4	65 V TLS/SSLを使用			
	認証: /	ペスワード 文			
+ -		保存			
		?			

[アカウント情報]のプルダウンメニューから、[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。



■ アカウント画面が表示されますので「サーバ設定」をクリックします。

00	•		アカウント			
	② アカウント 送惑>	A A A A	- 表示 作成	→→→ ² 1/− μ		
6	説明	サーバ名		使用しているアカウント		
٩		duntan	di ne ju	nn.atoine.jp		
	+ -	ザ- 1世間: hm i	-バ設定詳細			
		600731 HIII.a	artanne.jp			
		ユーザ名: hima	awari@hm.aitai.ne.	p		
		パスワード: •••	••••			
		ホスト名: auth	i.aitai.ne.jp 締設定を自動的に管理	9		
		ポート:	2	。 165 🔽 TLS/SSLを使用	8	
		認証: パス	ワード		シー	
	?		+	ヤンセル ОК	∎⊩	ークリック
+	-					
					?	

表示名	入力内容
説明	任意名称 例)AitaiUser、Aitai メール
ユーザ名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード
ホスト名	auth.hm.aitai.ne.jp
ポート	465
TLS/SSL を使用	チェックを入れる
認証	パスワード

上記を参考に設定し、「OK」をクリックします。 以上で設定は完了となります。