Windows 10 メールアプリの設定方法

※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい

(1)POP 電子メールアカウントの作成

■「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。



■「使ってみる」をクリックします。

| X-J, | | |
|--------------------------|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ようこそ | | |
| メールを全部ここに集めて、シンプルにしましょう。 | | |
| | | |
| 使ってみる | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

■「アカウントの追加」をクリックします。

| メール | | - | × |
|-----|---------------------------------------|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | アカウント ^{まず、アカウントを追加しましょう。} | | |
| | 十 アカウントの追加 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 開始 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

■ようこその画面が出ない方は「アカウント」をクリックして「アカウントの追加」を クリックして下さい。



■「詳細設定」をクリックします。

| アカウントの追加 | | × |
|--|-----|---|
| アカウントの選択 E 図 Exchange Exchange, Office 365 | | |
| Google | | |
| Yahoo! メール | | |
| iCloud | | |
| その他のアカウント POP、IMAP | | |
| 🔆 詳細設定 | | |
| | 閉じる | |

■「インターネットメール」をクリックします。



■「アカウント ID 通知書」をご参照いただき、以下の内容を入力し「サインイン」をクリック。

| アカウントの追加 | \times |
|--|----------|
| インターネット メール アカウント | |
| メール アドレス | |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | |
| | _ |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | ٦ |
| 例: kevinc、kevinc@contoso.com、domain¥kevinc | |
| パスワード | |
| ••••• | ٦ |
| | _ |
| | - |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | J |
| この名前を使用してメッセージを送信 | - |
| ひまわり太郎 | |
| 受信メール サーバー | _ |
| auth.aitai.ne.jp | |
| アカウントの種類 | |
| POP3 | ~ |
| メールの送信 (SMTP) サーバー | - |
| auth.aitai.ne.jp | ٦ |
| | ī |
| ✓ 」」」」」」」」」、認証が必要です | |
| ✓ 送信メールに同じユーザー名とパスワードを使用する | |
| ✓ 受信メールには SSL が必要 | |
| ✓ 送信メールには SSL が必要 | |
| | |
| キャンセル サインイン | |

リック

| 表示名 | 入力内容 |
|----------------------|---------------------------|
| メールアドレス | アカウント ID 通知書に記載されている |
| | メールアドレスを入力します。 |
| | 例)himawari@hm.aitai.ne.jp |
| ユーザー名 | メールアドレスを入力します。 |
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されているパスワード |
| アカウント名 | メールアドレスを入力します。 |
| この名前を使用してメッセージを送信 | ※任意の名前で構いません。 |
| | 例)ひまわり太郎、㈱ひまわり |
| 受信メールサーバー | auth.aitai.ne.jp |
| アカウントの種類 | POP3 |
| メールの送信(SMTP)サーバー | auth.aitai.ne.jp |
| 送信サーバーには、認証が必要です | チェックを入れる |
| 送信メールに同じユーザー名とパスワードを | チェックを入れる |
| 使用する | |
| 受信メールには SSL が必要 | チェックを入れる |
| 送信メールには SSL が必要 | チェックを入れる |

■完了をクリックします。

| アカウントの追加 | × |
|-------------------------------------|---|
| すべて完了しました。 アカウントは正常にセットアップされました。 | |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 完了 ← ①クリック | |

(2) 電子メールアカウントの設定確認

■「スタートメニュー」の「メール」をクリックします。



■「アカウント」の下にある「メールアドレス」をクリックし「アカウントの管理」をクリック。



■設定を編集するアカウントをクリックします。



■「アカウント設定」が開きます。 下記を参考に設定します。

| himawari@hm.aitai.ne.jp アカウントの設定 | |
|--|--|
| himawari@hm.aitai.ne.jp | |
| ユーザー名 | |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | |
| パスワード | |
| ••••• | |
| アカウント名 | |
| himawari@hm.aitai.ne.jp | |
| メールボックスの同期設定を変更 コンテンツを同期するためのオプションです。 | |
| アカウントの削除 | |
| このアガワントをアハイスから削除します。 | |
| | |
| | |
| 保存 キャンセル | |

| 表示名 | 入力内容 |
|--------|---------------------------|
| パスワード | アカウント ID 通知書に記載されているパスワード |
| アカウント名 | メールアドレスを入力します。 |

設定後「メールボックスの同期設定を変更」をクリックします。

■「ダウンロードするメールの期間」の初期値は3か月となっています。 3か月以上前のメールを確認する場合は「すべて」へ変更。

| アカウントの設定 | × | |
|---|--------|--|
| himawari@hm aitai ne ji | nの同期設定 | |
| 新しいメールをダウンロードする頻度 | | |
| (使用状況に応じて) | | |
| ● 日に大量のメールを受け取っている場合でも、数日に一度しかアカウントをチェックしない場合でも、状況に応じて同期設定を変更して、データ通信量とバッテリーを節約します。 | | |
| 現在の同期間稿:2時間こ2 「常にメッセージ全体とインターネット画像をダウンロードする | | |
| ダウンロードするメールの期間 | | |
| 過去 3 か月間 | ~ | |
| この名前を使用してメッセージを送信 | 5 | |
| ひまわり太郎 | | |
| 同期オプション | | |
| メール | | |
| オン | | |
| | ~ | |
| 完了 | キャンセル | |

■「メールボックスの詳細設定」をクリック



■以下のように設定されているか確認します。

| アカウントの設定 × | | |
|-------------------------------|--|--|
| himawari@hm.aitai.ne.jp の同期設定 | | |
| ひまわり太郎 | | |
| 同期オプション | | |
| メール | | |
| (1) オン | | |
| 受信メール サーバー | | |
| auth.aitai.ne.jp × | | |
| 送信 (SMTP) メール サーバー | | |
| auth.aitai.ne.jp | | |
| ✔ 送信サーバーは認証が必要 | | |
| ✔ メールの送信に同じユーザー名とパスワードを使う | | |
| ✓ 受信メールに SSL を使う | | |
| ✓ 送信メールに SSL を使う | | |
| 完了 キャンセル | | |

| 表示名 | 入力内容 |
|------------------|------------------|
| 受信メールサーバー | auth.aitai.ne.jp |
| 送信(SMTP)メールサーバー | auth.aitai.ne.jp |
| 送信サーバーには、認証が必要です | チェックを入れる |
| メールの送信に同じユーザー名と | チェックを入れる |
| パスワードを使う | |
| 受信メールには SSL が必要 | チェックを入れる |
| 送信メールには SSL が必要 | チェックを入れる |