Windows Live メール 2012 の設定方法

※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

※Microsoft 社は、2017 年1月10日に、Windows Live メールのサポートを終了しています。 引き続きご利用可能ですが、セキュリティ上危険ですので、新しいメールソフトを使用してい ただくことを推奨いたします。

(1) POP 電子メールアカウントの作成

■画面左下の「スタートボタン」から「すべてのプログラム」の中の「Windows Live メール」、 またはデスクトップのアイコンから Windows Live メールを起動します。



■「アカウント」に切り替えます。

🧿 🔒 ू 🗄 २ । ७२७७१	037 - Windows Live >	()L		
■■ ホーム フォルダー	表示 アカウント			
マンチャール フォト 新しい ユー オテメール フォト 新しい ユー メッセージ メール アイテム・メー 新見作成		(1) 2011 全員に 転送 (1) 250 ト 返信 525 方音	エレンダー 未開計/ メルセージの 除 ワオルデ に追加 開封 彩虹 参数 許 スシュー アグション	<ul> <li>● ○法子信 -</li> <li>● オフラインで作業 サインイン</li> <li>サインイン</li> </ul>
クイック分類 未開刻のメール 知ら合いからの未開封のメール 未開動のフィード 送信トレイ				◆ 10月 ▶ 日月火水水全土 262728293012 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516 17181920212223

■「電子メール」をクリックします。



■「自分の電子メールアカウントを追加する」画面が起動します。

Windows Live ID をお持ちの場合はここ Windows Live にサインイン	でサインインしてください。
電子メール アドレス: himawari@hm.aitai.ne.jp 新しく Windows Live メール アドレスを作 成する方はこちら パスワード: ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	Windows Live メール ではほとんどの電子メール アカウントをお 使いになれます。たとえば Hotmail Gmail などが利用可能です。

表示名	入力内容
電子メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている
	メールアドレスを入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
パスワードを保存する	チェックを入れる
表示名	※任意の名前で構いません。
	例) ひまわり太郎、(㈱ひまわり
手動でサーバー設定を構成する	チェックを入れる

以外の枠内は任意となります。

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。

## ■サーバ設定を構成の画面が起動します。

クーハー 『スノビク(再JJX) 電子メール サーバーの設定がわからない場合は、ISP また	はネットワーク管理者に連絡してください。
受信サーバー情報	送信サーバー情報
テーハーの裡類:	
サーバーのアドレス: ポート: auth.aitai.ne.jp 995 ✓ セキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R) 欠を使用して認証する:	<ul> <li>マセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(R)</li> <li>マ認証が必要(A)</li> </ul>
クリア テキスト ・	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
	J

## 受信サーバーの情報

表示名	入力内容
サーバーの種類	POP
サーバーのアドレス	auth.aitai.ne.jp
ポート	995
セキュリティで保護された接続	チェックを入れる
(SSL)が必要	
次を使用して認証する	クリアテキスト
ログオン ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている
	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp

送信サーバーの情報

表示名	入力内容
サーバーのアドレス	auth.aitai.ne.jp
マキュリティで保護された接続 (SSL)が必要	チェックを入れる
ポート	465
認証が必要	チェックを入れる

上記を参考に設定し「次へ(N) >」をクリックします。

■設定が完了しました。「完了」をクリックします。



(2) 電子メールアカウントの送信認証設定

※既に設定した値を変更する場合も以下の手順となります。
■左上のメニューから「アカウント」、「プロパティ」をクリックします。

🤁 I 🔁 I	🎧 🗄 👻	support -	Windows L	ive メール	
	ホーム	フォルダー	表示	アカウント	←①クリック
電子メール 新規	レ ニュース グループ 作成	@ J=)(7-1	←②クリッ	7	

■電子メールアカウントのプロパティ画面が起動します。 「全般」タブに切り替えます。

thm.aitai.ne (himawari) プロパティ
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定
メール アカウント
Windows Live Hotmail).
Hm.aitai.ne (himawari)
ユーザー情報
名前(N): ひまわり太郎
会社(0):
電子メール アドレス( <u>M</u> ): himawari@hm.aitai.ne.jp
返信アドレス(Y):
✓メールの受信時および同期時にこのアカウントを含める(I)
OK キャンセル 適用(A)

表示名	入力内容
名前	※任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、㈱ひまわり
電子メールアドレス	アカウント ID 通知書に記載されている メールアドレスを入力します。 例)himawari@hm.aitai.ne.jp

以外の枠内は任意となります。

■「サーバー」タブに切り替えます。

📮 Hm.aitai.ne (himawari) プロパティ	×
全般 サーバー アキュリティ 詳細設定	_
サーバー情報	
受信メール サーバーの種類( <u>M</u> ) POP3	
受信メール (POP3)( <u>I</u> ): auth.aitai.ne.jp	
送信メール (SMTP)( <u>U</u> ): auth.aitai.ne.jp	
受信メール サーバー	
ユーザー名( <u>A</u> ): himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード( <u>D</u> ):	
✓パスワードを保存する( <u>W</u> )	
④ クリア テキスト認証を使用してログオンする(C)	
<ul> <li>○ セキュリティで保護されたバスワート認証でロクオンする(S)</li> <li>○ 認証された POP (APOP) を使用してログオンする(P)</li> </ul>	
	1
	•
OK         キャンセル         適用(A)	

表示名	入力内容
受信メールサーバーの種類	POP3
受信メール(POP3)	auth.aitai.ne.jp
送信メール(SMTP)	auth.aitai.ne.jp
ユーザー名	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
クリアテキスト認証を使用して	チェックを入れる
ログオンする	
このサーバーは認証が必要	チェックを入れる

上記を参考に設定し、「設定」ボタンをクリックします。

■送信メールサーバー画面が起動します。

メール サーバー	- 100FE
グオン情報 一	
◎ 受信メール サーバ・	-と同じ設定を使用する( <u>U)</u>
◎ 次のアカウントとパ	マードでログオンする( <u>ロ</u> )
アカウント名( <u>C</u> ):	
/(20-F(P):	
	⑦パスワードを保存する( <u>W</u> )
□ セキュリティで保	護されたパスワード認証でログオンする( <u>S</u> )

「受信メールサーバーと同じ設定を使用する」を選択 上記のように設定し、「OK」後「適用」をクリックします。 ■「詳細設定」タブに切り替えます。

t Hm.aitai.ne (himawari) プロパティ 🛛 💌	
全般 サーバー セキュリティ 詳細設定	
サーバーのポート番号	
送信メール (SMTP)(O): 465 既定値を使用(U)	
✓ このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(Q)	
受信メール (POP3)(I): 995	
■このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(C)	
サーバーのタイムアウト(T)	
」次のサイズよりメッセージが大きい場合は分割する(B) 60 ● KB	
配信	
✓ サーバーにメッセージのコピーを置く(L)	
□ サーバーから削除する(R) 5 🗘 日後	
OK キャンセル 適用(A)	

表示名	入力内容
送信メール(SMTP)	465
このサーバーはセキュリティで	チェックを入れる
保護された接続(SSL)が必要	
受信メール (POP3)	995
このサーバーはセキュリティで	チェックを入れる
保護された接続(SSL)が必要	
サーバーにメッセージの	1 つの端末のみで受信する場合はチェックなし
コピーを置く	複数の端末(スマホ、タブレット等)で受信する
	場合はチェックを入れる。
サーバーから削除する	受信した日から削除する日数

以外の枠内は任意となります。

設定を入力し確認しましたら、「適用」ボタンをクリックして設定を保存します。 「アカウント」ダイアログも「閉じる」ボタンをクリックして閉じます。 以上で設定終了です。