Android の設定方法

※『アカウント ID 通知書』をご用意下さい。

(1) IMAP 電子メールアカウントの新規作成

■Androidのホーム画面にある「Gmail」を選択します。



■受信トレイ画面左上の = をタップして下さい。





■メールアドレスをタップし「アカウントを追加」をタップします。



■「メールのセットアップ」画面で「その他」をタップします。

	n 🗊 🎓 🙀 .ii 💵 11:24	
M		
x-	-ルのセットアッフ	
•	Outlook、Hotmail、Live	
	Yahoo	
EB	Exchange と Office 365	
\geq	その他	↓←タッフ

■「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。



手動セットアップ	←タップ	<u>رم</u>
----------	------	-----------

表示名	入力内容
メールアドレスを入力	アカウント ID 通知書に記載されている <u>メールアドレス</u> を入力します。 例) himawari@hm. aitai. ne. jp

入力が終わりましたら「手動セットアップ」を選択します。

■「このアカウントの種類を選択します」で「個人用 (IMAP)」をタップします。

🖬 🕕 🛜 🕍 .ii 🖬 11:20	5
Μ	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
このアカウントの種類を選択します	
個人用(POP3)	
個人用(IMAP)	←タップ
Exchange	

■「メールアドレスの追加」の画面で以下のように設定します。

	🕛 奈 🎬 川 📭 11
Μ	
himawari@hm.	aitai.ne.jp
パスワード	



表示名	入力内容
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている パスワード

入力が終わりましたら「次へ」を選択します。

■「受信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。

<u></u>	🕛 🎅 🎬 📕 🛄 11:43
Μ	
受信サーバー(の設定
ユーザー名	
himawari@hm.aitai.n	e.jp
パスワード	
•••••	× 🧐
サーバー	
imap.aitai.ne.jp	



表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
ユーザ名	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード
サーバー	imap.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

■「送信サーバーの設定」画面で以下のように設定します。

1 🖬 🗇 🛜 🖡	ໜີ 🚺 🚺 12:32
Μ	
送信サーバーの設定	
ログインが必要	
ユーザー名	
himawari@hm.aitai.ne.jp	
パスワード	
······	× 🙍
SMTP サーバー	
auth.aitai.ne.jp	



表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
ユーザ名	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード
SMTP サーバー	auth.aitai.ne.jp

入力が終わりましたら、「次へ」を選択します。

■「アカウントのオプション」画面は任意の設定となります。

⊾ f	🕛 🛜 🎬 🔐 🖬 11:31
Μ	
アナ	bウントのオプション
同期頻	度:
15分	毎
\checkmark	メールの着信を知らせる
	このアカウントからメールを同期す る



補足:「メールの着信を知らせる」にチェックを入れると、メールを受信した際に 通知が届くようになります。

設定しましたら、「次へ」を選択します。

■アカウント名、名前を設定していただきます。

Μ
アカウントの設定が完了しま した。 ^{アカウントを(体範回)}
himawari@hm.aitai.ne.jp
名前
ひまわり太郎
送信メールに表示されます

表示名	入力内容
アカウント名	任意名称 例)自宅メール
名前	任意の名前で構いません。 例)ひまわり太郎、㈱ひまわり

入力が完了したら「次へ」を選択し、設定を終了します。 受信トレイが表示されます。

(2) IMAP 電子メールアカウントの設定確認

■「受信トレイ」の画面で、 三 ボタンを選択し、「設定」を選択します。



■確認をおこなうアカウントをタップします。



■アカウントの設定画面で、画面を下にスクロールし、「サーバー設定」項目の 「受信設定」を選択します。

🖬 スクリーンショットを保存中		
← 設定		
15分每		
メールを同期する このアカウントのメールを同期		
通知設定		
メール通知 メールの着信時に通知を送信		
着信音の選択 ^{端末の基本着信音(Glow)}		
バイブレーション		
サーバー設定		
受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の バーの設定	0受信サー	←タッフ
送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の バーの設定	D送信サー	•
↓ \		

■受信サーバーの設定画面で、以下のように設定されているか確認します。

ユーザー名	
himawari@hm.aitai.ne.jp	_
バスワード	
サーバー imap.aitai.ne.jp	
ボート	
993	
セキュリティの種類	
SSL/TLS	4
サーバーからメールを削除	_
受信トレイから削除したとき	4
キャンセル 完了	←タップ

表示名	入力内容
	アカウント ID 通知書に記載されている
ユーザ名	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例)himawari@hm.aitai.ne.jp
パフロード	アカウント ID 通知書に記載されているパスワード
	を入力します。
サーバー	imap.aitai.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS

確認しましたら、「完了」を選択します。

■アカウントの設定画面に戻ったら、「サーバー設定」項目の「送信設定」を選択します。

🖬 スクリーンショットを保存中
← 設定 :
15分每
メールを同期する このアカウントのメールを同期
2回2010022 メール通知 メールの着信時に通知を送信
着信音の選択 端末の基本著信音(Glow)
バイブレーション
サーバー設定
受信設定 ユーザー名、バスワード、その他の受信サー バーの設定
送信設定 ユーザー名、バスワード、その他の送信サー バーの設定

■「送信サーバーの設定」の画面で、以下のように設定されているか確認します。

ログインが必要	ON	
ユーザー名		
himawari@hm.aitai	.ne.jp	
パスワード		
	×	<
SMTD # /5		
auth.aitai.ne.jp		
≠ _ ⊾		
465		
セキュリティの種類		
SSL/TLS		
キャンセル	完了	←タップ

表示名	入力内容
ログインが必要	ONにする
	アカウント ID 通知書に記載されている
ユーザ名	<u>メールアドレス</u> を入力します。
	例) himawari@hm.aitai.ne.jp
パスワード	アカウント ID 通知書に記載されている
	パスワード
SMTP サーバー	auth. aitai. ne. jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS

確認しましたら、「完了」を選択します。